

D. Configurando al servidor JMS

{scrollbar}

Para la configuración del servidor JMS, el portlet **JMS Network Listeners** (*Oyentes de Red para JMS*) esta disponible en el menú **Console Navigation** (*Navegación de Consola*) a mano izquierda. Cuando se hace clic en **JMS Server** (*Servidor JMS*) también recibirás al portlet **JMS Server Manager** (*Administrador del Servidor JMS*) el cual despliega los brokers JMS disponibles en el servidor junto con su estado. Las figuras siguientes ilustran ambos portlets y sus opciones.

JMS Server Manager

[help](#) [view](#)

The JMS brokers available in the server are:

Name	State
ActiveMQ	running

JMS Network Listeners

[help](#) [view](#)

Currently available JMS network connectors:

Name	Broker	Protocol	Port	State	Actions
ActiveMQ.tcp.default	ActiveMQ	tcp	61616	running	stop edit delete
ActiveMQ.vm.localhost	ActiveMQ	vm	-1	running	stop edit delete

Add connector to ActiveMQ:

- ◆ [Add new **activeio** listener](#)
- ◆ [Add new **jabber** listener](#)
- ◆ [Add new **multicast** listener](#)
- ◆ [Add new **openwire** listener](#)
- ◆ [Add new **peer** listener](#)
- ◆ [Add new **stomp** listener](#)
- ◆ [Add new **tcp** listener](#)
- ◆ [Add new **udp** listener](#)
- ◆ [Add new **vm** listener](#)

Desde el portlet **JMS Network Listeners** puedes agregar a nuevos oyentes así como cambiar el estado (stop, start, delete) (*detener, iniciar, borrar*) de los existentes. Las opciones disponibles para agregar conectores al ActiveMQ ya se mostraron en la última figura previa.

Para agregar un nuevo conector a ActiveMQ, haz clic en la liga apropiada. La figura siguiente ilustra los diversos parámetros necesarios para la creación de esos conectores. Este proceso es muy simple y los parámetros se explican por si mismos; ingresa sus valores y haz clic en **Save** (*Guardar*).

JMS Network Listeners

[help](#) [view](#)

Unique Name:

A name that is different than the name for any other JMS connectors in the server

Host:

The host name or IP to bind to. The normal values are 0.0.0.0 (all interfaces) or localhost (local connections only)

Port:

The network port to bind to.

Save

[List JMS connectors](#)

Nota que las mismas opciones serán presentadas, independientemente de qué oyente desees agregar.

Detalles en el como configurar fábricas de conexiones, queues (*peticiones pendientes*), temas y destinos, se cubre en la sección siguiente: [Configurando JMS](#).